

# QR コード生成用 初期設定マニュアル

平成 30 年 1 月

## ■ ツール概要

当ツールは、申請／届出書類の QR コードを生成するために必要な初期設定を行うツールです。

## ■ 注意事項

当ツールは、ご使用される端末の OS のシステム種類（32bit／64bit）によって、実行するファイルが異なります。

## ■ 操作手順（初期設定の登録）

- 1) ご使用される端末の C ドライブに、新しいフォルダー「KAIGOQR」を作成してください。
- 2) 手順 1) で作成したフォルダーの中に、別途ご提供する以下のファイルを保存してください。

<ご使用される端末の OS が 32bit の場合>

1. 「QRmakerAd.ocx」
2. 「QR 初期設定登録ツール.txt」
3. 「QR 初期設定登録解除ツール.txt」

<ご使用される端末の OS が 64bit の場合>


1. 「QRmakerAd.ocx」
2. 「QRmakerAd64.ocx」
3. 「QR 初期設定登録ツール\_64bit.txt」
4. 「QR 初期設定登録解除ツール\_64bit.txt」

- 3) 保存したファイルのうち「QR 初期設定登録ツール.txt」（OS が 64bit の場合、「QR 初期設定登録ツール\_64bit.txt」）の拡張子「txt」を「cmd」に変更してください。


例)

「QR 初期設定登録ツール.txt」 ⇒ 「QR 初期設定登録ツール.cmd」

- 4) 手順3)で拡張子を変更したファイル「QR 初期設定登録ツール.cmd」(OSが64bitの場合、「QR 初期設定登録ツール\_64bit.cmd」)上で右クリックし、「管理者として実行」をクリックしてください。



- 5) 以下のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。  
※OSが64bitの場合、同様のメッセージが2回表示されますので、それぞれ「OK」ボタンをクリックしてください。



手順5)が終わりましたら、初期設定の登録作業は完了です。

## ■ 操作手順（初期設定の登録解除）


※当手順は、申請／届出書類の QR コードを生成することが不要となった場合に、初期設定の登録を解除する手順です。

- 1) 『操作手順（初期設定の登録）』の手順 1) で作成したフォルダー内の「QR 初期設定登録解除ツール.txt」（OS が 64bit の場合、「QR 初期設定登録解除ツール\_64bit.txt」）の拡張子「txt」を「cmd」に変更してください。

例)

「QR 初期設定登録解除ツール.txt」⇒「QR 初期設定登録解除ツール.cmd」

- 2) 手順 1) で拡張子を変更したファイル「QR 初期設定登録解除ツール.cmd」（OS が 64bit の場合、「QR 初期設定登録解除ツール\_64bit.cmd」）上で右クリックし、「管理者として実行」をクリックしてください。



- 3) 以下のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。  
※OS が 64bit の場合、同様のメッセージが 2 回表示されますので、それぞれ「OK」ボタンをクリックしてください。



手順 3) が終わりましたら、初期設定の登録解除作業は完了です。

以上